


MAC FTP 전송 가이드

C&C지원담당




1. 응용프로그램 → 유틸리티 → 터미널 실행



- FTP 서버 활용에 필요한 명령어 입력을 위해 터미널을 실행 합니다.

MAC FTP SETTING GUIDE


2. 터미널 실행 후 `sudo -s` 를 입력하고 비밀번호(MAC계정 비밀번호) 입력



```

seijungil — sudo — 80x24
Last login: Thu Apr  4 15:04:30 on ttys000
seijungil-ui-MacBook-Pro:~ seijungil$ sudo -s
Password:
  
```

3. `launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist` 입력 후 엔터



```

seijungil — bash — 80x24
Last login: Thu Apr  4 15:13:51 on ttys000
seijungil-ui-MacBook-Pro:~ seijungil$ sudo -s
Password:
bash-3.2# launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
  
```

◆ 참고


- MAC 10.7 이후 버전은 FTP에 대한 GUI 서비스를 지원하지 않기 때문에, 커맨드 라인을 통한 FTP사용 작업이 필요 합니다.

MAC FTP SETTING GUIDE

4. 시스템 환경설정 → 사용자 및 그룹 선택



5. FTP에 사용할 사용자 계정 생성



◆ 참고

- 사용자 계정은 복잡기 주소록에 입력이 필요하므로, 잘 기억하도록 합니다.

6. 복합기 주소록 설정

Canon Remote Operation Viewer 2.0 - 10.1.37.153

File View Help

스캔하여송신

Connect to Google Docs

<파일>

이름: TEST 주소록 1

프로토콜: FTP

호스트명: 10.1.37.154

폴더경로:

사용자명: scan

비밀번호: *****

호스트 검색

참조


비밀번호를 항상 입력

취소 확인

원격 조작중입니다...

1. 호스트명: MAC IP
2. 사용자명: MAC 계정
3. 비밀번호: 계정 비밀번호

7. 스캔 파일은 HDD → 사용자 → 계정 폴더에서 확인 가능합니다.



- 끝 -