

# 네이버 메일 스캔 설정 방법(복합기)

1. 사용자 모드 > 기능설정 > 송신 > 이메일/I-팩스설정 > 통신설정

1) SMTP서버: **smtp.naver.com**

2) 이메일 주소: 관리자 이메일 주소 입력

3) 인증/암호화 선택



# 네이버 메일 스캔 설정 방법(복합기)

## 2. 인증/암호화 설정

- 1) SMTP인증 (SMTP AUTH) 설정
- 2) 사용자명/ 비밀번호에 네이버 사용자명, 비밀번호 입력
- 3) TLS허가(SMTP송신) 설정



# 네이버 메일 스캔 설정 방법(복합기)

3. 사용자 모드 > 기능설정 > 송신 > 이메일/I-팩스설정 > SMTP 송신/POP 수신의 포트번호 지정

1) SMTP송신 포트번호**587**

4. 사용자 모드 > 기능설정 > 송신 > 이메일/I-팩스설정 > 통신설정

1) **연결 확인** 클릭 후 서버로의 연결 성공 메시지 확인



# 네이버 메일 스캔 설정 방법 (네이버)

## 5. 네이버 계정에 PC로그인 (반드시 복합기에 입력한 계정으로 로그인 할 것)

- 1) 네이버 **메일** 클릭
- 2) **외부메일 가져오기** 클릭
- 3) **POP3/iMAP 설정** 클릭

The screenshot shows the NAVER Mail web interface. On the left, there's a sidebar with various icons: 알림 (Notifications), 구독 (Subscriptions), ① 메일 (Email) (highlighted with a red box), 카페 (Cafe), and 블로그 (Blog). The main area shows 204 unread emails. A central navigation bar has tabs for 메일쓰기 (Compose Email) and 내게쓰기 (Compose to Me). Below the sidebar, there are sections for 전체메일 (All Emails), 받은메일함 (Received Mail Box) with 177 items, 보낸메일함 (Sent Mail Box), 임시보관함 (Temporary Storage Box), and 내개쓴메일함 (My Written Mail Box) with 3 items.

The right side of the screen displays the "환경 설정" (Environment Settings) page. It includes sections for 기본 환경 설정 (Basic Environment Settings), 메일함 관리 (Mailbox Management), 메일 자동 분류 (Automatic Mail Classification), 세 메일 알림 설정 (Three Mail Alert Settings), 스팸 설정 (Spam Settings), ② 외부 메일 가져오기 (Import External Mail) (highlighted with a red box), ③ NAVER 빙글단자 (NAVER Binggulhanja) (highlighted with a red box), POP3/IMAP 설정 (POP3/IMAP Settings) (highlighted with a red box), and 부재 중 설정 (Away Setting). A callout box on the right says "외부계정을 등록하시면 네이버에서 외부 메일 더 쉽게 확인하실 수 있습니다" (Once you register an external account, you can easily check external mail on NAVER). At the bottom, there are buttons for 빠른 선택 (Quick Selection) and 직접 입력 (Direct Input), and links for 외부 메일 선택 (Select External Mail) and 도움말 보기 (View Help).

# 네이버 메일 스캔 설정 방법

## 6. POP3/SMTP 설정, iMAP/SMTP 설정

- 1) POP3/SMTP 설정에서 사용함으로 변경 후 확인
- 2) iMAP/SMTP 설정에서 사용함으로 변경 후 확인

①

**POP3/SMTP 설정**

휴대폰, 이메일 등에서 네이버 메일을 확인할 수 있도록 POP3/SMTP를 설정합니다.

님은 현재 POP3/SMTP를 사용하고 있습니다.

**POP3/SMTP 사용**  사용함  사용 안 함

**작용 범위**  지금부터 새로 받는 메일만 받음  기존에 받은 메일을 포함하여 받음  이전에 설정한 시간  
수신한 메일만 받음(2022-05-24 10:41)

**읽을 표시**  POP3로 읽어간 메일을 읽음 표시  POP3로 읽어간 메일을 읽지 않음으로 표시

**원본 저장**  네이버 메일에 원본 저장?  메일 프로그램 설정에 따라 저장 또는 삭제?

**외부메일 처리**  POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함하지 않음  POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함

**기본 설정으로**

③ **확인** 취소

④

**IMAP/SMTP 설정**

스마트폰에서 네이버 메일을 더욱 잘 관리하고 쓸 수 있도록 IMAP/SMTP를 설정합니다.

님은 현재 IMAP/SMTP를 사용하고 있습니다.

**IMAP/SMTP 사용**  사용함  사용 안 함?

**IMAP 동기화 메일 제한** 1,000통 ▾

IMAP으로 동기화할 수 있는 최대 메일 통수를 지정할 수 있습니다.  
너무 많은 메일을 동기화하는 경우 데이터 과금을 주의해주세요.

**기본 설정으로**

⑥ **확인** 취소

⑤

⑥